

Portlar websocket olarak çalışmaktadır. Kurumunuzun ağı içerisinde açılması gerekiyor ise url'ler üzerinde açılması gerekmektedir yani statik ip'leri yoktur.

Ses sistemi tarafında – (tire) ile belirtilen bölümler port aralıklarıdır bu aralıktaki tüm portların açılması gerekmektedir. (4700-5000 gibi)

- *.exitgames.com:443
- *.exitgames.com:4533
- *.exitgames.com:4012
- *.exitgames.com:19090
- *.exitgames.com:19093
- *.photonindustries.io:443
- *.photonindustries.io:19090
- *.photonindustries.io:19093
- *.photonengine.io:443
- *.photonengine.io:19090
- *.photonengine.io:19093
- *.vemaker.com:443

Ses ve kamera paylaşım sistemi için

- *.agora.io
- *.edge.agora.io
- *.sd-rtn.com
- *.edge.sd-rtn.com

Bu domainler üzerinde

TCP

- 80;
- 443;
- 3433;
- 4700 - 5000;
- 5668;
- 5669;
- 6080;
- 6443;
- 8667;
- 9667;
- 30011 - 30013

UDP

- 3478;
- 4700 – 5000;

(tire ile yazılanlar port aralıklarıdır.)
port ve port aralıkları açılması gerekmektedir.

TEST

<https://vemaker.com/vem/webglapp>

Linkinden kaydolup uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu linkteki uygulamayı sorunsuz kullanmanız durumunda kendi dünya linkinizdeki uygulamada sorunsuz çalışacaktır.

Avatar oluşturduktan sonra start buttonuna bastığınızda yükleniyor ekranında kalmanız durumunda yukardaki portların açık olduğuna emin olunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan herhangi hiç kimseyi duymuyor ve sol attaki mikrofon iconunun yanındaki bildirim alanında disconnected yazıyor ise ses sistemi portlarının açık olduğuna emin olunuz.

Uygulamaya bireysel veya mobil internetle herhangi bir port açmadan girebilirsiniz.